


## MATÉRIEL :


- ... 200 à 300 cm de cordon\*
- ... Billes au choix
- ... Ciseaux
- 1 Colle *BeadFix*
- 1 Ruban à masquer
- ... Fiche « Les nœuds »
- 1 Pince coupante (facultative)

\*La technique expliquée sur cette fiche peut être réalisée avec des cordons de coton ciré, de queue de rat, de chanvre, de cuir ou d'imitation de soie.




Si l'extrémité du cordon a tendance à s'effiloche, trempez-la dans de la colle *BeadFix* pour en stabiliser les brins et la solidifier. Pour une pointe plus fine, coupez l'extrémité en biseau à l'aide d'une pince coupante.

## Préparation :




1. Pour un bracelet de femme, mesurez et coupez environ 45 cm de cordon. Celui-ci sert de cordon de support sur lequel sont enfilées les billes. Pour un bracelet plus large, utilisez 2 cordons, mais assurez-vous que le trou de vos billes soit assez grand pour enfiler ces derniers.

Fixez ce cordon sur la surface de travail à l'aide de ruban à masquer, à une distance d'environ 10 à 12 cm de l'extrémité. Ce bout de cordon servira plus tard pour la finition.



2. Enfilez toutes les billes allant dans le bracelet sur le cordon de support. Bien tendre le cordon et poser un autre bout de ruban à masquer après les billes, à une distance d'environ 17-18 cm du premier ruban.




3. Coupez un 2<sup>e</sup> cordon d'une longueur de 3 à 5 fois celle du cordon de support. Moins le bracelet contiendra de billes, plus ces cordons devront être longs.  
Prenez ce cordon et placez-le sous le cordon de support, en le centrant pour obtenir la même longueur de chaque côté de ce dernier. Vous obtenez alors « 2 » cordons longs qui serviront à former les nœuds.

## Formation des nœuds :



Le cordon court sert de support pour les billes et les nœuds, tandis que les 2 cordons longs servent à former les nœuds. Il est important de garder une tension constante sur ces 2 cordons afin d'obtenir des nœuds réguliers.



4. Formez un 1<sup>er</sup> nœud avec les cordons les plus longs en les passant l'un par-dessus et l'autre par-dessous le cordon de support. Croisez chaque cordon dans la boucle formée par le cordon opposé.



5. Répétez ce nœud le nombre de fois désiré, pour former la première section de nœuds. **Passez toujours le même cordon sur le dessus, en alternant de gauche à droite**, sans quoi vous obtiendrez un nouage torsadé.



Nouage plat

Nouage torsadé




Pour reconnaître votre cordon, faites un nœud qui servira de référence à l'extrémité de celui-ci.






6. Faites glisser une bille vers les nœuds pour l'intégrer au nouage. Recommencez une nouvelle série de nœuds à la suite de la première bille. La longueur de l'espacement entre vos billes sera déterminée par la quantité de nœuds réalisés.



7. Continuez de cette façon, en réalisant une série de nœuds entre chaque bille, jusqu'à la dernière bille (ou jusqu'à la longueur désirée\*, soit environ 17 cm).

\* Déterminez la longueur de votre bracelet en le mesurant sur votre poignet. N'oubliez pas de prévoir un espace pour le fermoir coulissant.


## ● Finition :



8. Une fois la longueur désirée obtenue, retirez les deux morceaux de ruban à masquer. Appliquez 1 ou 2 gouttes de colle *BeadFix* sur le dernier nœud afin de le solidifier. Laissez sécher et coupez les 2 extrémités de fils, **sans couper le(s) fil(s) de support**.



9. Prenez les extrémités de cordons restants et croisez-les en les faisant se chevaucher sur plusieurs centimètres. Fixez-les sur la surface de travail à l'aide de ruban à masquer, en laissant environ 5 cm entre les 2. Ceux-ci deviendront les cordons de support du fermoir coulissant, mais également les cordons d'ajustement de votre bracelet une fois que celui-ci sera complété.



10. Mesurez et coupez un bout de cordon d'environ 20 cm et placez-le sous les cordons fixés à la surface de travail. Faites une série de nœuds autour de ces cordons de support, tel que décrit aux étapes 4 et 5, pour obtenir une longueur de 2 à 3 cm. Retirez les morceaux de ruban à masquer.



11. Appliquez 1 ou 2 gouttes de colle *BeadFix* sur le dernier nœud du fermoir coulissant afin de le solidifier. Il est important de faire bouger les cordons de support à l'intérieur du fermoir pendant quelques secondes, afin que la colle ne les empêche pas de bouger. Si cela arrivait, vous ne pourriez plus ajuster la longueur du bijou. Une fois la colle sèche, coupez l'excédent de cordons du fermoir coulissant, **sans couper les cordons d'ajustement**.



12. Insérez une bille sur chacune des extrémités des cordons d'ajustement et faites un nœud d'arrêt (voir fiche « Les nœuds ») à distance égale d'un cordon à l'autre. Ajoutez une goutte de colle sur les nœuds et coupez l'excédent de cordon, s'il y a lieu. Ce sont ces cordons qui vous permettront d'ajuster la longueur du bijou.

